

## 構成要素の編集辞書の適用順序

構成要素変数の編集【G0008】【V0004】用語-分かち...

編集する構成要素変数名  
[V0004] 用語-分かち書き  
新規作成する構成要素変数名  
用語-分かち書き-編集

編集辞書  
構成要素の編集辞書名  
[R0001] 記号

辞書を選択(追加)

選択(追加)した順に辞書が適用される

編集辞書  
構成要素の編集辞書名  
[R0011] 置換辞書(○を×を△を◎を□)

編集辞書の管理の表示  
↓追加  
新規辞書作成...

辞書管理番号	構成要素の編集辞書名	種類	登録数
[R0010]	置換辞書(◎を×)	置換辞書	1
[R0012]	削除辞書(□)	削除辞書	1
R0011	置換辞書(○を×を△を◎を□)	置換辞書	4

構成要素変数【V0010】用語-分かち書き-編集 / 構成要素変数の情報

前削除辞書(×△) 前削除辞書(□)

1 ×(0) □(8)

2 △(0)

「構成要素変数の情報」で、置換及び削除の結果を観察します。

構成要素変数【V0010】用語-分かち書き-編集 / 構成要素変数の情報

置換辞書管理番号	置換辞書名	レベル	上位の置換辞書管理番号	置換後	置換前
1	[001-0001] 置換辞書(×を△、○を◎)	*	*	○(2)	△(*:2)
2	[001-0002] 置換辞書(×を△、○を◎)	*	*	◎(1)	□(*:1)
3	[001-0003] 置換辞書(×を△、○を◎)	*	*	あ(1)	×(*:1)
4	[002-0001] 置換辞書(◎を×)	*	*	□(0)	×(*:0)
5	[003-0001] 置換辞書(○を×を△を◎を□)	*	*	□(8)	◎([003-0002]:8)
6	[003-0002] 置換辞書(○を×を△を◎を□)	[L01]	[003-0001]	◎(5)	△([003-0003]:5)
7	[003-0003] 置換辞書(○を×を△を◎を□)	[L02]	[003-0002]	△(5)	×([003-0004]:5)
8	[003-0004] 置換辞書(○を×を△を◎を□)	[L03]	[003-0003]	×(5)	○(*:5)
9	[004-0001] 置換辞書(あいうえお)	*	*	い(0)	ろ(*:0)
10	[004-0002] 置換辞書(あいうえお)	*	*	え(1)	あ(*:1)、お(*:0)

情報 | 構成要素変数の情報 | 置換の結果 | 削除の結果

## [狙い]

解析の目的や狙いに応じて、構成要素を編集する。

## [ポイント]

- 編集の方法は、①編集(削除・置換)辞書、②質的変数によるサンプルの抽出、③閾値による抽出、の3つがある。
- 編集の順序は、まず、編集辞書により、構成要素の削除・置換が行われる。次に、質的変数によるサンプルの抽出が行われ、最後に閾値により構成要素が抽出される。(閾値の「値」となる構成要素数が変化する)
  - 構成要素が置換辞書により置換されると構成要素数が変化(増加)する。
  - 質的変数によるサンプルの抽出が行われると構成要素数が変化(減少)する。